

# 如何在 AD 中添加 LOGO 标示

一、利用 Windows 画图工具,把图片转换成单色的 BMP 位图。 【1ogo 图片像素最高点】






- 二、下面开始导入步骤
- 1、打开 Altium DXP 软件, 打开 DXP\_Run script…



### 2、浏览安装 LOGO 转换器




## 路径为安装目录下


- C:\Program Files\Altium Designer Summer
- 09\Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\PCB Logo Creator




### 之后界面回到




#### 3、导入图片





选择之前转换好的图片



### 4、转换效果



5、全部选中放置到你需要放置的层就可以了。